

**Aide-mémoire TurningPoint (utilisation des télévotants en classe)**

- 1) **Brancher la clé sans fil** TurningPoint dans le port USB ;
- 2) **Ouvrir le logiciel TurningPoint** ;
- 3) **Cliquer sur la pastille en haut à gauche, cliquer sur « Ouvrir »** et **sélectionner votre quiz** TurningPoint qui se trouve sur le bureau ;
- 4) Cliquer sur **« Outils », « Paramètres »**, dans l'onglet **« Paramètres »** cliquer sur **« Périphérique de réponse »**, cliquer sur le chiffre à droite de **« Périphériques attendus »** et **entrer le nombre** de personnes qui ont entre les mains un télévotant et cliquer sur **« Terminer »** ;
- 5) Cliquer sur le bouton **« Initialiser »** et sur **« Session »** pour être certain que la session soit vierge avant de commencer avec un nouveau groupe ;
- 6) Lancer la présentation avec la touche **« F5 »** du clavier ;
- 7) **À la fin du questionnaire, sortir avec « Esc »** ;
- 8) Pour enregistrer vos réponses recueillies avec les télévotants, **il faut enregistrer la session** il faut **cliquer sur le bouton « Enregistrer la session »** et lui donner un nouveau nom, ce qui générera un fichier .tpz;
- 9) Pour générer les rapports, sur votre bureau, double-cliquer sur le nom de votre session créée au point # 16 (un fichier .tpz), cliquer sur l'icône représentée par une chemise jaune, sélectionner votre session .tpz sur le bureau, double-cliquer sur le titre de votre session, cocher les rapports qui vous intéressent et cliquer sur le bouton « Générer le rapport », un fichier Excel s'ouvrira avec un onglet (dans le bas de la fenêtre) pour chaque rapport demandé ;
- 10) Enregistrer le fichier Excel ensuite ;
- 11) Pour refaire le même quiz avec un groupe différent, il faut refaire toutes ces étapes mais en prenant soin de **« Réinitialiser »** la session avant de commencer.

**\*\*1\*\*** Si on ne veut pas répondre à une question, il faut cliquer un clic de souris pour FERMER l'attente de réponses et un autre clic de souris pour passer à la diapositive suivante.

**\*\*2\*\*** Si on veut revenir en arrière, on peut le faire avec la flèche de gauche sur le clavier.

**\*\*3\*\*** Si on veut recommencer le vote pour une diapositive, il faut appuyer sur la touche « F4 » du clavier, les votes de cette diapositive seulement seront effacés et ensuite les gens pourront voter sur cette question à nouveau.

**\*\*4\*\*** Si un télévotant ne semble pas fonctionner il faut s'assurer qu'il soit sur le bon CANAL. Le CANAL utilisé est : 41. L'utilisateur du télévotant peut, en tout temps, reconfigurer son canal en faisant ceci : Appuyer sur la touche « Channel » ou « Login » de son télévotant (la lumière clignotera du vert au rouge), appuyer sur la touche « 4 » ensuite sur la touche « 1 » de son télévotant et appuyer ensuite sur la touche « Channel » ou « Login » de son télévotant. Le télévotant fonctionnera à nouveau.